

Saco top down osito

Tamaño: bebé 4-8 meses

Material:

- Caja Cisne **Creative** color 001 (rosa)
- Aguja de crochet **Corrente** 5,00 mm
- Aguja **Tapestry Corrente** para los arremates

Abreviaturas y puntos:

trab. – trabaja, **hil.** – hilera(s), **cad.** – cadena, **p.** – punto, **pr.** – p. raso, **pa.** – p. alto

Observación:

Trab. con todos los colores de la caja, cambiando aleatoriamente a lo largo de las hil. como se muestra en la foto, o haz listas más anchas si prefieres.

Blusa:

Empieza con 46 cad. (base), 3 cad. de subida más y trab. acompañando el gráfico en hil. de ida y vuelta por 12 hil. hasta la altura de las sisas, separa los puntos de las mangas y continúa solamente frentes y espalda por 15 hil. más, remata.

Mangas:

Sujeta el hilo debajo de las axilas, sube 3 cad. y trab. punto sobre punto (aprox. 36 pa.), cierra la hil. con 1 pr. (recuerda dar la vuelta al trabajo en cada hil.). Teje la próxima hil. sin disminución y en la hil. siguiente inicia y finaliza con 1 disminución (2 pa. cerrados juntos), disminuyendo 2 puntos a lo largo de la hil. Repite esta secuencia de 2 hil. sin disminución y 1 con disminución por 12 hil., finalizando en los puños con 28 pa., remata. Trab. la otra manga igual.

Capucha:

Levanta 46 pa. alrededor del escote y trab. en hil. de ida y vuelta por 12 hil., divide en 3 partes, separando los 18 puntos centrales sin trabajar y trab. 14 p. de cada lado por 6 hil. más. Dobra estas 2 tiras hacia el centro y cose por el revés, formando la capucha.

Orejas:

Empieza con anillo mágico y trab. en hil. de ida y vuelta acompañando el gráfico. Remata y trab. la otra pieza igual. Cose a la capucha.

